

Kozuchi 設定方法

<https://kouzuchisystem.com/>

1. EA をセット

Kozuchi_MT4.**ex4** MT4 用
Kozuchi_MT5.**ex5** MT5 用

TradeView, Axiory, FBS からそれぞれ MT5 と MT4 をダウンロードし、EA をセットします。

なお、EA のファイル名は、証券会社側から皆で同じ EA を使っていることがわからないようダウンロードした後に任意の名前に変更していただければと存じます。

以下、USDJPY を推奨しますのでその前提で進めます。


推奨通貨スワップの状況（2025/1/29 時点）

Tradeview 1Lot	Axiory 1Lot
XAUUSD 1,399 円（売り）	XAUUSD 1,368 円（売り）
GBPJPY 1,080 円（買い）	GBPJPY 1,054 円（買い）
USDJPY 774 円（買い）	USDJPY 786 円（買い）

（MT4 側 スレーブ）

メニュー： ファイル - データフォルダを開く
 MQL4 - Experts の中に Kozuchi_MT4.**ex4** を保存

MT4 を再起動し、自動売買ボタンを押す（自動売買を有効にする）



- USDJPY のチャートを開く（チャートの足は何分足でも可）
- MT4 のナビゲータのエキスパートアドバイザの中にある Kozuchi_MT4 を USDJPY のチャートの中にドラッグする。

変数	値
Mode	Slave Side
Master Account(Set Slave)	12345678
Reverse Entry(Set Slave)	true
Lot Factor(Set Slave)	1.0
Addition/Subtraction Position(Set Slave)	0 Lots
Slave Symbol(Set Slave)	
Master Symbol1(Set Both)	
Slave Symbol2(Set Slave)	
Master Symbol2(Set Both)	
Slave Symbol3(Set Slave)	
Master Symbol3(Set Both)	
Margin Level(%) to Report(Set Both)	200.0
Report Every(Set Both)	4 Hours
Copy All Positions?	true
Copy New Positions?	false
Copy Location	Use Local File
Update Frequency(Set Both)	Normal (1000ms)
=== LOGIC SETTINGS ===	
Use Entry Logic	true
Allow Max Spread(Points)	60
Trade Direction	Both
Trade Mode	Auto Entry
Check Leverage before Entry	false
Logic Time Frame	1 Minute
Margin Level(%)	1000.0
Initial Lots	0.01
Next Lots 0-Disable	0.1
Lot Coefficient	1.0
Hedge Gap(Points)	300
Percentage(%) of Daily ATR	70.0
Use Pyramiding	false
Use Random Trade(Set Both)	false
Random Lot Size(Set Both)	0.01
Maximum Trades allowed per Day	3
Stop Loss for Random in Points(Set Both)	80
Symbol Suffix for Random Master	
Symbol Suffix for Random Slave(Set Slave)	
=== LIMIT DAY OF WEEK AND TIME SETT...	
Sends Push Notifications (SNS)	false
Send to Line?(Set Both)	true
Send to Line in Opening Trade	false
Send Screenshot Daily(9am)to Line	true
Line Token(Set Both)	zRqaxWkRbviYwXO35RyZeacTBiKcM0O06oue...
printLog	true
printDebug	false

Slave Side を選択。その下には MT5 の口座番号を入力します。

赤枠と任意の項目以外はデフォルトのままで大丈夫です。変更しないでください。

ちらしエントリーのロット、回数、ロスカット。

任意

Line 送信する場合は True

Line Token

(MT5 マスター)


メニュー： ファイル - データフォルダを開く

 MQL5 – Experts の中に Kozuchi_MT5.ex5 を保存


メニュー： ツール - オプション - エキスパートアドバイザのタブの URL リストに下記を追加し、下記 2 か所にチェック

<https://github.com>

<https://notify-api.line.me> (←ライン通知する場合)



取引のタブでワンクリック注文にチェック



(マスター側 FBS) MT5 を再起動

- USDJPY のチャートを開く (チャートの足は何分足でも可)
- MT5 のナビゲータのエクスパートアドバイザの中にある Kozuchi_MT5 を USDJPY のチャートの中にドラッグする。
-

チャートを開いて EA をセットしパラメータを変更します。

変数名	値
Mode	Master Side
ab Master Account(Set Slave)	
Reverse Entry(Set Slave)	true
$\frac{1}{2}$ Lot Factor(Set Slave)	1.0
Addition/Subtraction Position(Set Slave)	0 Lots
ab Slave Symbol(Set Slave)	
ab Master Symbol1(Set Both)	
ab Slave Symbol2(Set Slave)	
ab Master Symbol2(Set Both)	
ab Slave Symbol3(Set Slave)	
ab Master Symbol3(Set Both)	
$\frac{1}{2}$ Margin Level(%) to Report(Set Both)	200.0
Report Every(Set Both)	4 Hours
Copy All Positions?	true
Copy New Positions?	false
Copy Location	Use Local File
Update Frequency(Set Both)	Normal (1000ms)
=== LOGIC SETTINGS ===	
Use Entry Logic	true
01 Allow Max Spread(Points)	60
Trade Direction	Sell Only
Trade Mode	Auto Entry
Check Leverage before Entry	false
Logic Time Frame	1 Minute
$\frac{1}{2}$ Margin Level(%)	1000.0
$\frac{1}{2}$ Initial Lots	0.01
$\frac{1}{2}$ Next Lots 0-Disable	0.1
$\frac{1}{2}$ Lot Coefficient	1.0
01 Hedge Gap(Points)	300
$\frac{1}{2}$ Percentage(%) of Daily ATR	70.0
Use Pyramiding	false
Use Random Trade(Set Both)	false
$\frac{1}{2}$ Random Lot Size(Set Both)	0.01
01 Maximum Trades allowed per Day	3
01 Stop Loss for Random in Points(Set Both)	80
ab Symbol Suffix for Random Master	
ab Symbol Suffix for Random Slave(Set Slave)	
=== LIMIT DAY OF WEEK AND TIME SETTING ...	
Use Start Trade Timer	false
Start Timer Hour	9
Start Timer Minute	30
Use Time Limit1	true
Start Limit Hour	5

赤枠と任意の項目以外はデフォルトのままで大丈夫です。変更しないでください。

USDJPY の場合、Buy でプラスのスワップがつきます。

半自動の場合 Semi Entry

Semi Entry の場合このロットが2つ以降

エントリー幅
規定値 30 pips

5 日平均変動率
既定値 70%

任意

ちらしエントリーのロット、回数、ロスカット。

任意

タイマーをセットする場合は True。

 Sends Push Notifications (SNS)	false	
 Send to Line?(Set Both)	true	Line 送信する場合は True
 Send to Line in Opening Trade	false	
 Send Screenshot Daily(9am)to Line	true	
 Line Token(Set Both)	zRqaxWkRbviYwXO35RyZeacTBiKcM0O06oue...	Line Token
 printLog	true	
 printDebug	false	

2. 入金

TradeView および Axiory と FBS へ同じ金額を入金します。

(例： TradeView および Axiory へ 25 万円入金したら FBS にも 25 万円入金します。)

エントリーするにあたり証拠金維持率 1000%になる Need Lots(必要ロット)を見て一括にするか分割にするか決める必要があります。

一括エントリー vs 分割エントリー (Semi Entry の場合)

一括エントリー利点:	分割エントリー利点:
スワップポイントを最大化	急な価格変動に対応
シンプルな管理	追加エントリーで平均取得価格、調整可能
一括エントリー欠点:	分割エントリー欠点:
急激な逆行により証拠金維持率が急低下	スワップポイントの累積が減少
平均取得価格の調整不可	複雑な管理

Auto Entry と Semi Entry の違い

Auto Entry の場合:	Semi Entry の場合:
最初、0.01 ロットのテストポジションがエントリーされます。	最初、0.01 ロットのテストポジションがエントリーされます。
それ以降のポジションは Need Lots(必要ロット)のロットが自動で 4 分割されます。	手動で一括する場合は、Need Lots(必要ロット)を見てエントリーします。下の例では、1.6 ロットになります。

幅は Percentage(%) of Daily ATR (5 日の ATR) で計算されます。規定値は 70%なので以下の例では $152\text{ pips} \times 0.7 = 106\text{ pips}$ になります。もしその値が、Hedge Gap の値より小さければ Hedge Gap の値が使われます。	もし 4 分割する場合、0.4 ロットを手動でエントリーするか予め Next Lots に 0.4 を入れて Hedge Gap の幅でエントリーされるのを待ちます。
それ以降、証拠金維持率が 1000%以上であれば 106 pips の幅でポジションが追加されます	証拠金維持率が 1000%以上であれば Hedge Gap の幅で Next Lots に入れたロットで追加エントリーされます。

※Auto Entry の推奨としては、テストポジション後、手動で 4 分割したロットで 1 つ目のポジションをエントリーすることをお勧めします。

※Semi Entry の推奨としては、ポジションを 3～4 回に分けてエントリーする方法をおすすめします。

Kozuchi_MT5Ver: 5.2
MASTER: USE LOCAL FILE, Entry Logic: True
Time: 2025.01.29 22:38:52 Sell Only
ADX: 17.3
ATR: 79.1 5D: 152.5 20D: 133.9
Balance: 250000 Equity: 250000
Margin Level: 0.00% Stop Out: 20.00%
Random (0): FALSE
1: 2: 3:

Kozuchi_MT5

Spread: 26
NEED RESTART
Timer OFF
No Trade from: 5:00 to: 9:00
Need Lots: 1.60 Margin Level: 1000%

Leverage 1:1000

STOP
MODIFY

Need Clear?:True Matched?:False

3. 取引開始

スレーブ（MT4）を先に ON にしてからマスター（MT5）を ON にします。

4. 取引終了後

資金を再分配し同額にしてスタートします。

1. 資金が増えている口座から出金する。
2. 資金が減っている口座に入金する。