



リモートデスクトップからVPSにログインする手順


1. マイクロソフトストアを開き、「リモートデスクトップ」と検索します。



2. 説明が表示されたら、「インストール」をクリックします。




3. インストールが終わったら、「開く」をクリックします。



4. リモートデスクトップが起動しますので、右上の「+追加」をクリックします。




5. 「PC」を選択します。



6. VPSの設定をします。

- PC名には、VPSのIPアドレスを入力します。
IPアドレスは、「162.58.122.67」みたいな数字とピリオドの組み合わせです。
- 先に表示名を入力します。「UchideSystem」など、ご自分がわかりやすい名前がかまいません。
- ユーザーアカウントは、VPSにログインするためのユーザー名とパスワードをセットで保存することができます。「+」をクリックします。



7. アカウントの追加をします。

- ・ユーザー名は、WindowsServerの管理者である、「Administrator」（Aは大文字）と入力します。
- ・パスワードは、VPS（インスタンス）を作成したときにご自分が決めたものです。
- ・表示名は、ご自分がわかればなんでもかまいません。

入力が終わったら、必ず下の「保存」をクリックしてください。画面上の「←」をクリックするとリモートデスクトップの画面に戻ります。

← リモートデスクトップ

PC

アカウントの追加

ユーザー名

Administrator

パスワード (オプション)

VPS開設時に入れたパスワード

表示名 (オプション)

打ち出の小槌 など任意

保存 キャンセル

9. PCを追加する画面にもどったら、下の「保存」をクリックします。すると、起動画面に今追加したVPSが現れます。

ここをクリックするとVPSに接続されます。ダブルクリックではないので注意してください。一度ログインすると、次からは縮小イメージが表示されます。

※接続途中でパスワードを求められたら、先ほど設定したパスワードが違っている可能性が高いです。確認してください。

どうしてもパスワードが弾かれる場合は、もう一度インスタンスの追加からやり直すことをお勧めします。Indigoは日割り料金なので、インスタンスを作成し直しても損失にはなりません。

